


Q18 IE (インターネットエクスプローラーのRS_Base用設定)について教えてください。


RS_Base用【IE6、IE8、IE9、IE10、IE11の設定】

- IE6 [ツール]→[インターネットオプション]→[全般]→[インターネット一時ファイル 内の設定]で、「ページを表示するごとに確認する」にチェックを入れてください。

IE8、IE9、IE10 [ツール]→[インターネットオプション]→[全般]→[閲覧履歴の設定] で、「Webサイトを表示するたびに確認する」にチェックを入れてください。




- IE11[ツール]→[インターネットオプション]→[全般]→[閲覧履歴の設定] で、「Webサイトを表示するたびに確認する」にチェックを入れてください。



- IEの[ファイル]→[ページ設定]で、「ヘッダ」と「フッタ」を空にしてください。左右上下のスペースも、「5mm」などとして、表示範囲を広くしてください。


■IEの各種設定でポップアップブロックを無効にしてください。

① [ツール]→[ポップアップブロック]を無効にしてください。




②Google Tool Bar を導入している場合は、ツールバーの設定の、ツール→ポップアップブロッカーのツールをはずしてください。


■ IE8、IE9、IE10 [ツール]→[インターネットオプション]→[全般]→[タブの設定]で、「ポップアップ発生時:常に新しいウィンドウでポップアップを開く」にチェックを入れてください。





■ IE11 [ツール]→[インターネットオプション]→[全般]→[タブ]で、「ポップアップ発生時:常に新しいウィンドウでポップアップを開く」にチェックを入れてください。




- IE8、IE9、IE10、IE11 [ツール]→[インターネットオプション]→[詳細設定]→「ブラウザを閉じたとき、[Temporary Internet Files]フォルダーを空にする」にチェックを入れてください。




- IE8、IE9、IE10、IE11[インターネットオプション]→[セキュリティ]→[レベルのカスタマイズ]で、①「外部メディアプレーヤーを使用しないwebページのビデオやアニメーションを表示する」の「有効にする」にチェックを入れてください。




②「スクリプトによる貼り付け処理の許可」の「有効にする」にチェックを入れてください。



③「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」の「有効にする」にチェックを入れてください。



④「ポップアップブロックの使用」の「無効にする」にチェックを入れてください。



- IE8でJPGのスピードが遅い場合は、IE8[インターネットオプション]→[詳細設定]で、「Webページのボタンとコントロールで視覚スタイルを有効にする」のチェックをはずしてから開いてみてください。

